

100 ترفندهای ویندوز و اینترنت

[www.tarfandestan1.blogfa.com](http://www.tarfandestan1.blogfa.com)

تهریه و جمع آوری: حسین دهقانی

منابع:

<http://www.ali2k.com>

<http://madfan.blogfa.com>

<http://kangan-boy.blogfa.com>

تبدیل به فرمت PDF :

<http://www.tarfandestan1.blogfa.com>

## بهترین ترفندهای ویندوز

### ترفند شماره 1

نمایش سازندها ویندوز 98

برای این Desk Top کلیک راست کنید و گزینه Properties را انتخاب نمایید  
منظور روی

سپس Screen Saver را انتخاب کنید و در قسمت Screen Saver Name گزینه دیگر زبانه رویه

را انتخاب کنید Settings را کلیک کرده و Text آن را به volcano تغییر دهید  
دکمه Text

---

### ترفند شماره 2

بالا بردن سرعت

روی My Computer کلیک راست کنید و گزینه Properties را انتخاب نمایید .

بر روی زبانه File System رفته و Performance را کلیک کنید .

در قسمت گزینه Settings را Desk Top Computer

به Network Server تغییر دهید.

باز شدن پنجره ها بالا بردن سرعت

کنید و به مسیر زیر بروید را اجرا Registry Editor.

HKEY\_CURRENT\_USER\Control Panel\Desktop.

Delay (String Value) را از نوع REG\_SZ اضافه کنید  
پارامتر .

دهید قرار ارزش آن را برابر 0

---

### ترفند شماره 3

تغییر Web View Background

را اجرا کنید و به مسیر زیر بروید Registry Editor.

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\microsoft\windows\Current Version.

پارامتر WebView (String Value) را از نوع REG\_SZ اضافه کنید.

تصویری ارزش آن را برابر Gif تنظیم کنید.

---

### ترفند شماره 4

تغییر نام Recycle Bin

کنید را اجرا Registry Editor.

کلید F3 را زده و در قسمت Find عبارت Recycle Bin تایپ کنید.

بعد از پیدا شدن Recycle bin دهید عبارت مورد نظر تغییر آن را به

---

### ترفند شماره 5

سرعت مودم بهینه سازی

فایل win.ini قسمت را پیدا کرده و به [Port] بروید Port Modem خود را پیدا کنید

و آن را به صورت زیر تغییر بدهید

COM3:=921600,n,8,1,p

---

## ترفند شماره 6

ایجاد فایل Auto Run

یک فایل متنی Autorun.inf دهید بسازید و در ریشه درایو مورد نظر خود قرار بانم

در اولین خط فایل همیشه عبارت [Autorun] را بنویسید

در این قسمت می توانید بنویسید مسیر آیکون مورد نظر را

Open= درایو دوبار کلیک کردن بر روی فایل اجرایی مورد نظر را هنگام

---

## ترفند شماره 7

- مخفی کردن Device Manager :

به زیر کلید زیر بروید:

[HKEY\_USERS\.DEFAULT\Software\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

و یک مقدار DWORD به نام NoDevMgrPage بسازید و به آن مقدار یک بدهید.

---

## ترفند شماره 8

- کاغذ دیواری ثابت (Wallpaper) :

به زیر کلید زیر بروید:

[HKEY\_USERS\.DEFAULT\Software\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop]

و یک مقدار DWORD به نام NoChangingWallpaper بسازید و به آن مقدار یاک بدھید.

---

## ترفند شماره 9

- بدون کلیک راست بر روی دسک تاپ:

به زیر کلید زیر بروید:

[HKEY\_USERS\.DEFAULT\Software\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

و یک مقدار DWORD به نام NoViewContextMenu بسازید و به آن مقدار یاک بدھید.

---

## ترفند شماره 10

- بدون کلیک راست بر روی نوار وظیفه:

به زیر کلید زیر بروید:

[HKEY\_USERS\.DEFAULT\Software\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

و یک مقدار DWORD به نام NoSetTaskbar بسازید و به آن مقدار یاک بدھید.

---

## ترفند شماره 11

- ویرایش یا حذف آخرین دستورات Run :

به زیر کلید زیر بروید:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU]

و هر تغییری را که دوست دارید بدهید.

---

## ترفند شماره 12

- بدون کلیک راست بر روی منوی Start :  
به 2 زیر کلید زیر بروید:  
[HKEY\_CLASSES\_ROOT\Directory\shell]  
[HKEY\_CLASSES\_ROOT\Folder\shell]  
و نام زیر کلید Shell.old را به Shell تغییر دهید.

---

## ترفند شماره 13

- برداشتن علامت میان بر از آیکون ها(فلش کوچک در سمت چپ در پایین آیکون):  
به 2 زیر کلید زیر بروید:  
[HKEY\_CLASSES\_ROOT\Inkfile]  
[HKEY\_CLASSES\_ROOT\piffle]  
و مقدار IsShortcut را حذف کنید.

---

## ترفند شماره 14

- تغییر عنوان مرورگر اینترنت:  
مرورگر Internet Explorer به طور پیش فرض دارای عنوان Microsoft Internet Explorer است. برای تغییر آن به زیر کلید زیر بروید:  
[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]  
و یک مقدار رشته‌ای به نام Window Title بسازید و به آن هر عبارتی را که دوست دارید , بدهید.  
برای مثال در شکل زیر عنوان پیش فرض به Amin-DJ تغییر کرده است.

---

## ترفند شماره 15

- بدون دسک تاپ:

به زیر کلید زیر بروید:

[HKEY\_USERS\\_DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

و یک مقدار باینری به نام NoDesktop بسازید و به آن مقدار 01 بدهید.

- دسک تاپ غیر فعال:

به زیر کلید زیر بروید:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

و یک مقدار DWORD به نام NoActiveDesktop بسازید و برای فعال کردن آن مقدار صفر و برای غیر فعال کردن آن مقدار یک بدهید.

---

## ترفند شماره 16

پیغامی قبل از ورود به ویندوز:

اگر میخواهید هر بار که ویندوز شروع به کار میکند , پیغام هشدار , راهنمایی ,

خوش آمد گویی و ... را بدهد , به زیر کلید زیر بروید:

[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon]

و دو مقدار رشته ای به نامهای LegalNoticeCaption و LegalNoticeText  
نام کادر پیغام و به LegalNoticeCaption بسازید. به

متّی که دوست دارید نمایش داده شود را بنویسید

---

## ترفند شماره 17

تغییر نام مالک ویندوز:

به زیر کلید زیر بروید:

[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon]

حالا به مقدار RegisteredOwner , نام خودتان و به مقدار RegisteredOrganization , نام شرکتتان را اختصاص دهید.

---

## ترفند شماره 18

برداشتن سطل آشقال از روی دسکتاپ:

به زیر کلید زیر بروید:

[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Desktop\NameSpace]

مراجعه کنید و زیر کلید سطل آشغال را که دارای شناسه زیر است پاک کنید(.Delete)

{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

---

## ترفند شماره 19

جلوگیری از تغییر کلمه عبور:

به زیر کلید زیر بروید:

[HKEY\_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

یک مقدار عددی ( DWORD ) به نام NoSecCPL و به آن مقدار 1 دهید.

ترفند شماره 20

حذف منوی فایل از نوار منوی Windows Explorer :  
به زیر کلید زیر بروید:  
[HKEY\_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

دهید. ۱ بسازید و به آن مقدار NoFileMenu و یک متغیر باینری به نام

## ترفندهای شماره ۲۱

میتوان Registry را قلب ویندوز نامید. با تغییر برخی از کدهای Registry میتوانید برخی از خصوصیات ویندوز را که خوشتان نمی‌آید حذف یا تغییر دهید.

تذکر مهم:

باید دقیقاً مثل همین کلیدها را در Registry وارد کنید. کوچکترین تغییری ممکن است منجر به دوباره اینстал کردن ویندوز شود.

برای شروع کار ابتدا در قسمت Run این دستور را وارد کنید و کلید OK را کلیک کنید:

Regedit

پس از تغییر دستور مورد نظر فقط پنجره Registry Editor را ببندید و کامپیوتر را Restart کنید تا تغییرات اعمال شوند.

حالا هر کدام از دستورات زیر را که دوست دارید میتوانید تغییر دهید.

بدون Favorites :

اگر از در منوی خوشتان نمی‌آید میتوانید آن را حذف کنید. برای این کار به زیر کلید:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

رفته و یک مقدار به نام NoFavoritesMenu بسازید و به آن مقدار ۱ دهید.

برداشتن RUN از منوی START :

به زیر کلید زیر بروید:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

و یک مقدار باینری به نام NoRun بسازید و به آن مقدار 01 بدهید. بدین ترتیب حتی کلیدهای نیز کار نخواهد کرد.

---

## ترفند شماره 21

بدون جستجو:

اگر دوست ندارید کسی فایلی را در کامپیوتر شما جستجو کند، میتوانید Search را از منوی Start حذف کنید.

برای این کار به زیر کلید زیر بروید:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Polisies\Explorer]

و یک مقدار DWORD به نام NoFind بسازید و به آن مقدار 1 بدهید. بدین ترتیب حتی کلید های Windows+F3 و F3 نیز کار نخواهد کرد.

---

## ترفند شماره 22

بدون جاسوس:

وقتی سندی را باز میکنید، ویندوز یک میانبر برای آن فایل در My Documents در منوی Start قرار میدهد. این موضوع میتواند به عنوان یک جاسوس بر ضد شما عمل کند.

برای حذف آن به زیر کلید زیر بروید:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Polisies\Explorer]

و یک مقدار باینری به نام NoRecentDocsHistory بسازید و به آن مقدار 01 بدهید. همچنین برای حذف آن از منوی میتوانید یک مقدار باینری به نام NoRecentDocsMenu بسازید و به آن مقدار 01 را بدهید.

---

## ترفند شماره 23

### : Log Off

برای حذف آن از منوی Start باید به زیر کلید زیر بروید:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Polices\Explorer]

و یک مقدار DWORD به نام NoLogOff بسازید و به آن مقدار 1 بدهید.

---

## ترفند شماره 24

### : بدون انیمیشن:

زمانی که منوی را باز مینید، ویندوز این عملیات را در چند تصویر انجام میدهد که این موضوع بعضی اوقات خسته کننده میشود.

برای غیر فعال کردن این موضوع، به زیر کلید زیر بروید:

[HKEY\_CURRENT\_USER\ControlPanel\Desktop\WindowsMetrics]

و به مقدار رشته ای مقدار صفر را بدهید. حالا به نظر میرسد ویندوز سریعتر شده.

---

## ترفند شماره 25

## Restart کردن ویندوز بدون بوت کامپیوتر

همان طور که میدانید پس از نصب بعضی از برنامه ها شما باید ویندوز را Restart کنید. یعنی باید کامپیوتر را از نو بوت کنید. که این کار در بعضی از مواقع خیلی خسته کننده است. ولی شما میتوانید از یک میان بر استفاده کنید و این کار را در کمتر از 4 ثانیه انجام دهید.

Restart کردن ویندوز بدون بوت کردن کامپیوتر در ویندوز 9x و ویندوز ME:

- برای اینکه از این میان بر (در ویندوز 9x و ME) استفاده کنید، پس از دیدن پیغام:

You must restart your computer.  
Yes              No

- کلید No را کلیک کنید تا ویندوز شما Restart نشود. سپس کلیدهای CTRL+ALT+DELETE را با یک بار با هم فشار دهید.

- حالا از این کادر گزینه Explorer را روشن کنید و کلید End task را کلیک کنید. کادر محاوره ای Shut down ظاهر خواهد شد.

- در این کادر کلید Cancel را کلیک کنید.

- حالا اگر 4 ثانیه صبر کنید، پنجره ای با عنوان Explorer ظاهر خواهد شد.

- حالا اگر کلید End task را کلیک کنید، انگار گامپیوتر خود را Restart کرده اید.

اگر خودتان این کار را انجام دهید میتوانید در کمتر از 4 ثانیه کامپیوتر خود را Restart کنید ولی چون در حال حاضر شما در حال یاد گرفتن هستید اینقدر طول کشید.

امتحان کنید??

در ویندوز XP خیلی راحت تر میتوان این کار را انجام داد.

- برای اینکه از این میان بر (در ویندوز XP) استفاده کنید، پس از دیدن پیغام:

You must restart your computer.

Yes                  No

کلید No را کلیک کنید تا ویندوز شما Restart نشود. سپس Log off را کلیک کنید.

حالا اگر در این کادر دکمه Log off را کلیک کنید انگار که کامپیوتر خود را کرده اید ولی در عرض کمتر از 1 ثانیه.

---

---

## ترفند شماره 28

### دسترسی سریع به اقلام Control Panel

اپلتهاي Control Panel ابزار مفیدي برای تغییر خصوصیات ویندوز است. اين اپلتها، به صورت فایلهایی با پسوند CPL.\* در پوشه System ویندوز در ویندوز 98 و Me در پوشه C:\Windows\System و در ویندوز های NT، 2000 و XP در پوشه C:\Windows\System32 قرار دارند. این فایلها توسط برنامه control.exe که در پوشه System ویندوز قرار دارد، اجرا می شوند. برای دسترسی به هر یک از این اقلام، باید چند کلیک انجام دهید. ولی آیا بهتر نبود زمانی که بر روی آیکن Control Panel در منوی Start کلیک میکردیم، اقلام آن بلاfacسله در یک لیست ظاهر می شدند. برای این منظور یک شاخه جدید در منوی Start بسازید و نام آن را:

Control Panel-{21EC2020-3AEA-1069.A2DD-08002B30309D}

قرار دهید. در صورتی که چنین شاخهای را در منوی Quick Launch ویندوز بسازید، باید در هنگام کلیک کردن کلید Ctrl را نیز نگه دارید تا منوی کرکرهای نمایش داده شود. در ضمن از عدد بزرگی که در نام این پوشه قرار دارد، نترسید

آن عدد تنها یک کد شناسایی برای فرآخوانی توابع جدید ویندوز است. در این مورد در آینده بیشتر توضیح خواهم داد

---

---

## ترفند شماره 29

### روشن، در هنگام ورود به ویندوز Num Lock

اگر با هر بار ورود به ویندوز XP یا 2000 کلید Num Lock صفحه کلیدتان خاموش است، برنامه BIOS کامپیوترا را بر هم نریزید! این موضوع مربوط به ویندوز می شود. برای رفع این مشکل وارد برنامه RegEdit.Exe شوید و در کلید:

[HKEY\_Current\_User\Control Panel\Keyboard]

یک مقدار رشته‌ای به نام Initial Keyboard Indicators بسازید و به آن مقدار 2 را بدهید. به شکل 1 توجه کنید. مقدار 2 باعث می‌شود که ویندوز آخرین وضعیت کلید Num Lock را ضبط کند و مقدار صفر، کلید Num Lock را هنگام ورود به ویندوز خاموش نگه خواهد داشت.

---

---

## ترفند شماره 30

### خارج کردن برنامه از حافظه هنگام Shut Down

شاید این مشکل برای شما پیش آمده باشد که وقتی می خواهید از ویندوز خارج شوید، ویندوز پیغامی میدهد، مبنی بر اینکه فلان برنامه در حال اجراست و آیا می خواهید آن را از حافظه خارج کنید یا خیر؟ مثلا زمانی که یک برنامه 16 بیتی، تحت ویندوز NT، 2000 و XP اجرا می‌کنید، ویندوز ابتدا فایل wowexec.exe

را اجرا میکند تا ویندوز 16 بیتی را به طور مجاز شبیهسازی شود، ولی با خارج شدن از برنامه 16 بیتی، همچنان wowexec.exe در حافظه باقی خواهد ماند تا سرعت اجرای برنامه های 16 بیتی بیشتر شود. ولی زمانی که می خواهید از ویندوز خارج شوید، این برنامه مشکل ایجاد میکند. برای اینکه ویندوز به طور خودکار چنین برنامه هایی را از حافظه بیرون بیاورد، در رجیستری ویندوز در کلید:

[HKEY\_USER\DEFAULT\Control Panel\Desktop]

یک مقدار رشته ای به نام Auto End Tasks بسازید و به آن مقدار 1 را بدهید.

برنامه های خاطی را به سرعت از حافظه خارج سازید!

زمانی که کلیدهای Ctrl+ Alt+ Delete را برای خارج ساختن یک برنامه خاطی فشار میدهید و یا زمانی که میخواهید از ویندوز خارج شوید و ویندوز می|خواهد یک برنامه خاطی را از حافظه خارج سازد، ویندوز پیغام را به برنامه خاطی می فرستد و 20 ثانیه صبر میکند تا برنامه جواب دهد و در صورتی که جوابی دریافت نکند، برنامه را از حافظه خارج میسازد. برای اینکه این زمان انتظار را تغییر دهیم تا ویندوز زودتر برنامه خاطی را از حافظه خارج سازد، در رجیستری ویندوز در کلید:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Control Panel\Desktop]

یک مقدار رشته ای به نام Wait To Kill App Timeout مشاهده خواهید کرد که حاوی زمان 20000 میلی ثانیه 20 ثانیه است. این مقدار را به یک زمان مناسب تغییر دهید. فراموش نکنید که مقدار وارد شده بر حسب میلی ثانیه است.

---

---

ترفند شماره 31

### جلوگیری از اجرای برخی از برنامه ها توسط دیگران

کامپیوتر های PC، شخصی هستند ولی چه بسا از کامپیوتر شما چندین نفر دیگر نیز استفاده کنند. مشکل زمانی بروز میکند که دیگران برنامه های شما را اجرا

کرده و یا داده های مهم شما را دستکاری کنند. یا شاید نخواهید فرزندتان یک بازی هیجانی و خشن را که خود به آن علاقه دارید، اجرا کند! ویندوز این قابلیت را دارد که مانع از اجرای برخی از برنامه های از قبل تعریف شده، شود. بدین منظور باید در رجیستری ویندوز تغییراتی اعمال کنیم. ابتدا در کلید:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

یک رشته به نام Disallow Run بسازید و سپس به آن مقدار 1 را بدهید. و بعد یک کلید شاخه به نام Disallow Run نیز در همان محل بسازید. اکنون در شاخه ساخته شده یعنی:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowRun]

برای هر برنامه‌ای که نمی‌خواهید اجرا شود یک مقدار رشته‌ای با نام خود برنامه بسازید و به عنوان مقدار آن، دوباره نام خود برنامه را بدهید. مثلاً اگر نمی‌خواهید برنامه Note Pad ویندوز اجرا شود، یک رشته‌ای به نام NOTEPAD.EXE بسازید و به آن مقدار NOTEPAD.EXE را بدهید و به همین ترتیب برای هر برنامه یک مقدار بسازید، به شکل 2 توجه کنید. در این شکل، دو برنامه Windows Media Player و Pad معرفی شده‌اند تا از اجرای آنها ممانعت به عمل آید.

---

---

## ترفند شماره 32

### برنامه‌ای که یکبار اجرا می‌شود

فرض کنید بعد از شما شخص دیگری می‌خواهد از کامپیوترتان استفاده کند و شما می‌خواهید برای او برنامه خاصی اجرا کنید که نحوه اجرای آن را بلد نیست. رجیستری ویندوز این امکان را می‌دهد که نام یک برنامه را عنوان کنید تا در اجرای بعدی ویندوز فقط یکبار اجرا شده و سپس عنوان آن از رجیستری حذف شود تا دیگر اجرا نشود.

برای این منظور در کلید:

[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

رشته ای با نام دلخواه بسازید و به عنوان مقدار آن، مسیر و نام برنامه ای که مایلید در آغاز به کار بعدی ویندوز اجرا شود، ذکر کنید. در این صورت برنامه مزبور، تنها یکبار، آن هم در آغاز به کار بعدی ویندوز، اجرا خواهد شد. بد نیست بدانید برنامه های نصب، از این روش در هنگام راهاندازی مجدد ویندوز، برای ادامه کار خود استفاده می کنند.

---

---

### ترفند شماره 33

**باز هم کلید بزنید!**

در هنگام روشن کردن یا راهاندازی مجدد ویندوز، اگر کلیدهای F5 راه اندازی در حالت ایمن یا F8 نمایش منوی راهاندازی را بزنید، ویندوز متعاقباً عملی را انجام خواهد داد. ولی اگر در این حین، کلید Esc را بزنیم، ویندوز از ادامه حرکت باز می‌ایستد یا به اصطلاح قفل می‌کند. خوب در این حالت ویندوز از کار نیفتد، بلکه احتیاج به فشردن یک و یا دو کلید از صفحه کلید را دارد! اجازه بدید بیشتر توضیح بدهیم. در لحظه راهاندازی ویندوز زمانی که کلیدی زده می‌شود، ویندوز انتظار دریافت سه بایت از کد کلید مورد نظر را دارد. با زدن کلیدهای F5 یا F8، سه بایت به بافر صفحه کلید ویندوز فرستاده می‌شود و ویندوز در صورت پر شدن این بافر با سه بایت، بلا فاصله نسبت به کلید فشرده شده، عکسالعمل نشان میدهد. اما زمانی که کلید Esc را می‌فشارید، تنها یک بایت به بافر ارسال می‌شود. در نتیجه ویندوز منتظر دریافت کلیدهای بعدی می‌ماند تا بین شکل بافر با سه بایت پر شود. در این حالت باید یک و یا دو کلید را برای ادامه کار ویندوز بفشارید.

---

---

## ترفند شماره 34

### غیر فعال کردن Scan Disk

برای غیر فعال کردن Scandisk به مسیر زیر بروید

start/programs/Accessories/system tools/system information

با پنجره ای گزینه Tools system configuration را انتخاب کنید  
عنوان ظاهر میشود از منوی همین

پنجره دیگری disable scandisk after bad shutdown را انتخاب کنید  
گزینه شود ظاهر می

(... البته این مال win98 است

---

## ترفند شماره 34

### از بین بردن درایوهای Mycomputer

خواه دلتون می Mycomputer نشن؟ شین هیچ کدوم از درایوهاتون ظاهر می  
را اجرا کنید و به مسیر زیر بروید: وقتی که ویندوز بالا میاد و شما وارد

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

کلیک New بعدش هم و NoDrivesDWORD Value رو تایپ کنید  
حالا روی Explorer راست کرده و

وجود داشت Renam کنید. روی NoDrives کلیک راست رو Modify کرده و اگر هم از قبل NoDrives او ن رو سپس انتخاب کنید Value data در hexadecimal عبارت 3FFFFFF باشد. بعد با حروف بزرگ تایپ کنید OK و را زد و Reset کنید

---

---

### ترفند شماره 35

#### یک بازی در Excel 2000

باشید مرا حل زیر را انجام دهید برای اینکه بتوانید یک بازی جالب ماشین داشته را اجرا کنید ۲۰۰۰ اکسل

منوی از FILE گزینه SAVE AS WEB PAGE را انتخاب کنید

گزینه های Selection:Sheet و Add interactivity را تیک کنید

را بزنید و از اکسل خارج شوید Save

فایل ذخیره شده را با Internet Explorer باز کنید

کنید سطر انتخاب ۲۰۰۰ بروید و کل سطر را با زدن عنوان ۲۰۰۰ به سطر

با استفاده از کلید TAB به ستون WC بروید ۲۰۰۰ در سطر

را همزمان با هم بگیرید و با موس روی لوگوی Office کلیک کنید حالا کلیدهای Shift+Alt+Ctrl

---

## ترفند شماره 36

### نحوه رایت کردن cd های قفل نقطه ای

یک نرم افزار کپی سی دی است که فقط همین کار را میکند! یعنی فقط سی دی را یکبار خوانده و در حافظه ذخیره میکند سپس به هر تعداد که خواستیم رایت میکند.

امتیازات:

۱. تمام اتوماتیک
۲. کثفترین سی دی ها را میخواند
۳. سی دی های قفل نقطه ای را میخواند
۴. با رایترهای و سی دی درایو های مختلف سازگار است
۵. سرعت واقعاً زیاد (بالاترین سرعت خواندن و رایت کردن با تمامی سرعتها  $1 \times$   $2 \times$   $4 \times$   $6 \times$   $8 \times$   $10 \times$   $12 \times$   $16 \times$   $20 \times$   $24 \times$   $28 \times$   $32 \times$   $40 \times$  MB $\text{ کم } 2.6$ )

اشکالات:

۱. فقط کپی میکند همین!
۲. در صورت وجود InCD (همراه با Nero سی دی اصلی) پیام خطای داده و بدرستی نصب نشده و InCD را هم از کار می اندازد.  
آخرین ورژن این برنامه را میتوانید از اینجادانلود کنید  
این هم سایتش: <http://www.blindwrite.com>  
این هم یک کد ریجستری برای این برنامه:  
CQRR6OUSGO4R1LFJ

---

## ترفند شماره 37

### اکس پی error reporting از کار انداختن

ویندوز اکس پی نسبت به ویندوز های ما قبل خود پایدار تر است اما باز هم برنامه ها در آن گاهی دچار ضربه میشوند مایکروسافت برای اینکه به علی این ضربه ها پی ببره پس لز ضربه ها طی یک پیام از کار بر میخواهد که انها را به مایکروسافت از طریق ایمیل گزارش دهند آیا هر بار که برنامه اینترنت اکسپلورر یا فتوشاپ دچار ضربه میشوند حوصله دارید ضربه رو به مایکروسافت گزارش بدهید اگر از کلیک کردن روی دکمه dont send email خسته شده اید این خصوصیت را غیر فعال کنید با کلید زاست روی مای کامپیوتر و انتخاب پرایتریس پنجره system properties را باز کنید در صفحه advanced روی دکمه error reporting کلیک کنید این کار به شما امکان میدهد که گزارش خطارا غیر فعال کنید disable error reporting پا آن را فقط برای خطاهای ویندوز با بعضی از برنامه ها فعال کنید.

---

## ترفند شماره 38

**جهت تبدیل فایلهای MP3 به WMA طبق مراحل زیر عمل کنید.**

- ۱- برنامه وینمپ را اجرا کنید
- ۲- فایلهای MP3 را که میخواهید به WMA تبدیل کنید را باز کنید.
- ۳- در حالیکه پنجره برنامه فعال است کلید ctrl+p را بزنید
- ۴- در کادر باز شده در لیست سمت چپ به روی عبارت Output و قسمت راست wma output... دابل کلیک کنید کادر Nullsoft wma Output plug-in باز خواهد شد.
- ۵- در کادر باز شده در قسمت Output directory روی دکمه موجود کلیک کنید تا مسیر ذخیره شدن فایلهای تبدیل شده را مشخص کند
- ۶- در قسمت output format مقدار کیفیت را مطابق جدول زیر تنظیم کنید
- ۷- کادر را ببندید.

از این به بعد هر فایل MP3 را که با برنامه اجرا کنید در مسیری که مشخص کردۀاید تبدیل به فایل WMA خواهد شد.

| Item     | Value  |
|----------|--------|
| hz       | 44100  |
| Sample   |        |
| Bit rate | 64kbps |
| Channels | Stereo |

---

## ترفند شماره 39

### چگونه متن Internet Explorer را در نوار بالا تغییر دهیم؟

به منوی شروع کار ویندوز بروید. حالا بر روی RUN کلیک کنید. بنویسید : regedit بر روی OK فشار دهید. حالا به این صورت به قسمت مورد نظر بروید :  
HKEY\_CURRENT\_USER-->Software-->MicrosoftInternet Explorer-->Main سپس مقدار Window Title را به مقدار مورد علاقه خود تغییر دهید.

---

## ترفند شماره 40

### چگونه ظاهر Windows XP را تغییر دهیم؟

Control Panel را باز کنید.  
به قسمت System بروید.  
بر روی Advanced کلیک کنید.  
در قسمت Performance Options بر روی Settings کلیک کنید.  
در اینجا می توانید ظاهر Windows XP را تغییر دهید.

---

## ترفند شماره 41

### چگونه Windows XP را در Clear Virtual Memory فعال گنیم؟

به قسمت Administrative Tools در Control Panel بروید. حال به قسمت Local Security Policy قسمت Security بر روید.

: Shutdown: Clear Options  
Virtual Memory Pagefile

---

#### ترفند شماره 42

چگونه گزارش مشکل در Windows XP را غیر فعال کنیم؟

کنترل پنل خود را باز کنید. بر روی Performance and Maintenance کلیک کنید. سپس به قسمت System بروید. بر روی Advanced کلیک کنید. بر روی Disable error reporting انتخاب کنید و با قشار بر روی OK از صفحات خارج شوید.

---

#### ترفند شماره 43

چگونه پخش اتوماتیک CD در Windows XP را غیر فعال کنیم؟

My Computer را باز کنید. بر روی CD Rom خود کلیک کنید و سپس Properties را انتخاب کنید. بر روی Auto Play کلیک کنید. در Drop Down می توانید فعال یا غیر فعال بودن این ویژگی را معلوم کنید. Box

---

#### ترفند شماره 44

چگونه Windows XP را به صورت کامل خاموش کنیم؟

به Control Panel بروید و سپس به قسمت Power Options بروید.

بر روی APM کلیک کنید و سپس Enable Advanced Power Management support را فعال کنید.  
کامپیوتر خود را خاموش کنید. در این حالت کامپیوتر شما به صورت کامل خاموش می شود.

---

#### ترفندهای شماره 45

چگونه Shared Documents را در Windows XP غیر فعال کنیم؟

به منوی Start بروید، سپس Run و بعد از آن بنویسید regedit: و enter را فشار دهید. حال به قسمت زیر بروید/HKEY\_LOCAL\_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/My Computer/NameSpace/DelegateFolders حالا {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} را حذف کنید.

---

#### ترفندهای شماره 46

برای عوض کردن نام Start در منوی شروع اول یه کپی از فایل Explorer.Exe بردارید و در یه جای هارد ذخیره کنید این برنامه را میتوانید در دایرکتوری سیستم یا ویندوز بیابید و بعد این برنامه را با یه ویرایشگر هگز باز کنید و کلمه Start را جستجو کنید و آنرا ویرایش کنید بعد سیستم رو ریست کنید و با کامند MD بالا بیابید و فایل Explorer ویرایش شده را بر روی فایل اصلی کپی کنید توصیه میشود یک بک آپ و یه نسخه دیگر از فایل دستکاری نشده نیز بردارید حالا با ویندوز بالا بی آبید میبینید کلمه Start عوض شده است

---

## ترفند شماره 47

### ترفند به سیستم عامل

پشتیبان گیری و احیا(Registry Restore) سیستم عامل ویندوز :  
به دو روش زیر می توانید از رجیستری پشتیبان بگیرید...  
از طریق اعلان فرمان(Prompt Command):  
وارد داس ویندوز 98 شده و به پوشه \WINDOWS\COMMAND سویچ  
کنید و دستور SCANREG /backup را تایپ و اجرا کنید.  
داخل ویندوز 98 :  
SCANREGW /autoscan را تایپ و اجرا کنید.

---

پشتیبانها در پوشه \Windows\Sysbckup داخل فایل RB0xx.CAB واقع شده  
اند. که xx با پشتیبانهای مختلف جایگزین می شود، تنظیم پیش فرض 5 نسخه را  
نگهداری می کند.  
برای احیای یک پشتیبان، لازم است داخل داس ویندوز 98 باشد...  
وارد پوشه \Windows\Command SCANREG /restore شوید و دستور  
را تایپ و اجرا کنید، در پنجره ای که ظاهر می شود، شما تعیین می کنید کدام  
پشتیبان احیا شود...

---

---

## ترفند شماره 48

اگه بخواین تو ویندوز از صفحه عکس بگیرید کلید PrintScreen SysRq رو  
بزنین و بعد برین توی Paint و ctrl+v رو بزنید حالا اگه بخواین از پنجره فعال  
یا دارای فوکوس عکس بگیرین به همراه کلید Alt PrintScreen SysRq رو  
هم بزنین و بعد برین توی Paint و ctrl+v رو بزنید...

---

## ترفند شماره 49

ویندوز 98 و 95 : اگه رجیستری کامپیوترون رو اشتباه دست کاری کردین و بعد از یه

ریست ساده دیگه کامپیوترا شما مثل سابق عمل نکرد این کارو بکنین:

۱. به داس برین

۲. جلوی اعلان داس یا همان پرامپت این عبارت را تایپ کنید:

scanreg /restore

۳. تنظیمات قبلی رو فعال کنین

۴. کامپیوترا رو ریست کنید...

---

## ترفند شماره 50

### فعال کردن آیکون Scheduled Tasks (در ویندوز ME)

این حالت به شما امکان می دهد تا سیستمان را به نحوی ساختار بندی کنید که آیکون Tasks Scheduled در نوار ابزار ویندوز ME دیده شود . رجیستری را باز کنید. و کلید زیر را در آن بیابید .

HKEY\_CLASSES\_ROOT\SystemFileAssociations\image\Shell  
   \Ex

[ContextMenuHandlers\ShellImagePreview

مقدار "Default" را پاک کنید تا عمل پیش نمایش تصاویر غیر فعال شود برای برگشت به وضعیت سابق می توانید مقدار "e84fda7c-1d6a-45f6-{b725-cb260c236066}" را برای آن تعیین نمائید.

از رجیستری خارج شوید. تغییرات فورا در ویندوز اعمال می شود .

---

## ترفند شماره 51

## تغییر موقعیت صفحه Wallpaper (در تمام ویندوز ها)

متاسفانه ویندوز تنها تعدادی گزینه اندک در اختیار کاربران قرار می دهد تا موقعیت Wallpaper را تغییر دهد . با این تنظیمات شما میتوانید تصویر را در هر محلی از Desktop خود قرار دهید .  
رجیستری را باز کنید. و کلید زیر را در آن بیابید .

[HKEY\_CURRENT\_USER\Control Panel\Desktop]

دو مقدار String با نامهای Wallpaperoriginy و Wallpaperoriginx ایجاد کنید . در صورتی که مقادیر از قبل وجود دارند آنها را تغییر دهید . مقدار Wallpaperoriginy را برابر مختصات افقی و مقدار Wallpaperoriginx را برابر مختصات عمودی صفحه قرار دهید .  
از رجیستری خارج شوید. سیستم را مجددا راه اندازی نمائید و یا تصویر زمینه Desktop را از طریق Control Panel تغییر دهید .

---

---

## ترفند شماره 52

### استفاده از منوهای شخصی (در ویندوز 2000/XP/ME)

در ویندوز 2000 ویژگی جدیدی با نام Personalized Menus طراحی شده است که آیتمهایی که دارای کاربرد بیشتر هستند را نشان داده و آیتمهای با کاربرد کمتر را مخفی می کند . با استفاده از این تنظیمات می توان ویژگی مزبور را فعال و یا غیر فعال کرد .

رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن ایجاد کنید .  
]

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

یک مقدار String جدید با نام "IntelliMenus" ایجاد کرده و برای فعال کردن این ویژگی مقدار Yes و برای غیر فعال کردن آن مقدار No را بدهید .  
از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات نیاز به log off ویندوز خواهد داشت .

---

---

## ترفند شماره 53

### ذخیره تغییرات در ساختار بندی Notepad

ویرایشگر متى Notepad که با ویندوز همراه است به کاربران امکان می دهد تا صفحات آن را از جمله سر صفحه ، پا صفحه و حاشیه ها را ساختار بندی کنید . این گزینه ها بطور معمول در بین وضعیت های مختلف ذخیره نمی شوند اما با استفاده از این روش می توانید هر شکل ساختاری دلخواه خود را در برنامه Notepad ذخیره کنید .  
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن ایجاد نمائید .

**[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Notepad]**

یک مقدار DWORD جدید ایجاد کرده و نام "fSavePageSettings" را به آن بدهید . سپس برای ذخیره تغییرات در فایل اجرایی برنامه مقدار "1" را به آن بدهید .

یک مقدار DWORD دیگر ایجاد کرده و نام "fSaveWindowPositions" را به آن بدهید . سپس برای ذخیره موقعیت پنجره مقدار "1" را به آن بدهید .

از رجیستری خارج شوید و برای اعمال تغییرات مجدد سیستم را راه اندازی نمائید .

---

---

---

---

## ترفند شماره 54

### تغییر مدت زمان تأخیر در نمایش منوها (تمام ویندوز ها)

در ویندوز بطور معمول قبل از مشاهده منوها مدت زمانی تأخیر وجود دارد . اما این ویژگی برای کاربرانی که بطور مدام با منوها کار می کنند آزار دهنده است . با استفاده از آین تنظیمات می توان مدت زمان تأخیر مزبور را تغییر داده و یا

بطور کامل آن را غیر فعال کنید.

رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن ایجاد کنید.

[Panel\Desktop HKEY\_CURRENT\_USER\Control]

یک مقدار String جدید با نام "MenuShowDelay" ایجاد کرده و مدت زمانی که برای تأخیر در نمایش منو مد نظر دارید را بر حسب میلی ثانیه وارد کنید . از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات ممکن است نیاز به log off ویندوز و یا راه اندازی مجدد سیستم داشته باشد.

---

## ترفند شماره 55

### مشاهده جزئیات اطلاعات در Device Manager (در ویندوز های 2000 و XP)

اگر به اطلاعات اضافه تری از اجزائی که طور معمول در Device Manager نشان داده می شوند دارید ، می توانید از این روش برای مشاهده اطلاعات جزئی تر استفاده کنید.

رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن ایجاد نمائید .

]

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Cont  
    \Manager\rol\Session  
        [Environment

یک مقدار String جدید ایجاد کرده و نام "fSavePageSettings" را به آن بدهید و مقداری مطابق مقادیر زیر را به آن بدهید .

از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات ممکن است نیاز به راه اندازی مجدد و یا Log off ویندوز داشته باشد.

## ترفند شماره 56

تغییر نام و یا حذف پوشه های ویژه (تمام ویندوز ها )  
این تنظیمات به شما امکان می دهد تا پوشه های خاص همانند (Recycle Bin)

را بصورت وضعیتی مشاهده کنید که پوشه های عادی را راست کلیک می کنید .  
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن پیدا کنید

HKEY\_CLASSES\_ROOT\CLSID\{GUID}\ShellFolder  
جدول زیر نشان دهنده و راهنمایی برای شما در تعیین پوشه های مربوطه است.

| Description          | Globally Unique Identifier (GUID)      |
|----------------------|--|
| Administrative Tools | {D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153} |
| Briefcase            | {85BBD920-42A0-1O69-A2E4-08002B30309D} |
| Control Panel        | {21EC2020-3AEA-1O69-A2DD-08002b30309d} |
| Fonts                | {D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152} |
| History              | {FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000} |
| Inbox                | {00020D75-0000-0000-C000-00000000046}  |
| Microsoft Network    | {00028B00-0000-0000-C000-00000000046}  |
| My Computer          | {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} |
| My Documents         | {450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103} |
| My Network Places    | {208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D} |
| Network Computers    | {1f4de370-d627-11d1-ba4f-00a0c91eedba} |
| Network Connections  | {7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E} |
| Printers and Faxes   | {2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D} |
| Programs Folder      | {7be9d83c-a729-4d97-b5a7-              |

|                          |  |
|--------------------------|--|
|                          | 1b7313c39e0a}                          |
| Recycle Bin              | {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} |
| Scanners and Cameras     | {E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD} |
| Scheduled Tasks          | {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} |
| Start Menu Folder        | {48e7caab-b918-4e58-a94d-505519c795dc} |
| Temporary Internet Files | {7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933} |
| Web Folders              |  |

یک مقدار DWORD جدید ( و یا یک مقدار String در ویندوز 98 و یا Me ایجاد کرده و نام "PaintDesktopVersion" را به آن بدهید. سپس مقدار آن را برابر با تعداد اسناد اخیری کنید که مایل به نشان دادن آنها هستید .

برای تغییر ویژگی های نشان داده شده در منوی زمینه ، مقدار Attributes را برابر یکی از مقادیر زیر قرار دهید

## حذف متون راهنمای Maximize ، Close و Minimize (در تمام ویندوز (ها)

اهنگام جابجایی ماوس بر روی سه کادر کنترل پنجره استاندارد متون راهنمایی برای هر آیتم نشان داده می شود . این تنظیمات اعمال مزبور را کنترل می کند .  
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن ایجاد کنید .

HKEY\_CURRENT\_USER\Control Panel\Desktop

یک مقدار String جدید با نام "MinMaxClose" ایجاد کرده و مقدار آن را مطابق مقادیر زیر تعیین نمائید .  
از رجیستری خارج شوید . برای اعمال تغییرات ممکن است نیاز به log off داشته باشد .  
ویندوز و یا راه اندازی مجدد سیستم داشته باشید .

---

---

## حرکت یکنواخت در Telnet ( تمام ویندوز ها )

این حالت تابع حرکت یکنواخت را در Telnet فعال می سازد.

رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن بیاورد.

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Telnet

یک مقدار DWORD جدید ایجاد کرده و نام 'SmoothScroll' را به آن بدهید.

سپس برای غیر فعال کردن مقدار "0" و برای فعال کردن آن مقدار "1" را به آن

بدهید .

از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات Telnet را مجدد راه اندازی

نمائید .

---

---

## ترفند شماره 59

### تعیین برنامه برای ویژگی اجرای اتوماتیک CD های صوتی ( Play )

### در تمام ویندوز ها ( Inserted Audio CDs )

از این حالت می توان برای تعیین برنامه ای استفاده کرد که بصورت پیش فرض

CD های صوتی را به محض ورود به CD ROM اجرا می کند.

رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن بیابید.

HKEY\_CLASSES\_ROOT\AudioCD\Shell\Play\Command

یک مقدار String جدید ایجاد کرده و نام "Default" را به آن بدهید و مقداری

مطابق مقادیر زیر را به آن بدهید.

از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات ممکن است نیاز به راه اندازی

مجدد و یا Log off ویندوز داشته باشد.

---

## ترفند شماره 60

افزودن گزینه QuickView برای تمامی فایل ها (در تمامی ویندوز ها)

در صورتی که مایل به افزودن گزینه QuickView به منوی زمینه برای تمامی

فایل ها هستید ، استفاده از گزینه های Windows Explorer می تواند خسته

کننده و ملالت آور باشد.

رجیستری را باز کرده و یک زیر کلید به نام QuickView در مسیر

[T\*\HKEY\_CLASSES\_ROOT] ایجاد نماید .

یک مقدار (Default) آن را برابر '\*' قرار دهید .

از رجیستری خارج شوید. و یک پنجره Explorer باز کنید . در صورتی که 9 بر

روی هر فایلی راست کلیک کنید باید فرمان QuickView نمایان شود .

نکته : برای دسترسی به این وضعیت باید در ابتدا QuickView را در سیستم

خودتان نصب کرده باشید. بدین منظور بر روی Control Panel گزینه

Add/Remove Programs را انتخاب کرده و از طریق بر چسب

Accessories برنامه مورد نظرتان را نصب کنید.

---

## ترفند شماره 61

**غیر فعال کردن ویزارد Desktop Cleanup (در ویندوز XP)**

بطور پیش فرض ویندوز هر 60 روز ویزارد Desktop Cleanup را برای

حذف آیتمهای و میانبر های بی استفاده Desktop فعال می کند . این تنظیمات

اجرای اتوماتیک این فرایند را غیر فعال می کند.

رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن پیدا کنید .

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\CleanupWiz

یک مقدار DWORD جدید ایجاد کرده و نام "NoRun" را به آن بدهید. سپس

مقدار آن را برابر با تعداد اسناد اخیری کنید که مایل به نشان دادن آنها هستید .

از رجیستری خارج شوید و برای اعمال تغییرات ممکن است نیاز به راه اندازی

مجددا سیستم و یا Log off آن داشته باشید !

---

---

## ترفند شماره 62

**مخفى کردن آیکون Internet Explorer (تمام ویندوز ها)**  
این گزینه آیکون Internet Explorer را از Desktop ویندوز حذف می کند.  
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن پیدا کنید .

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies  
Explorer

یک مقدار DWORD جدید ایجاد کرده و نام "NoInternetIcon" را به آن بدهید. سپس مقدار آن را برابر با تعداد اسناد اخیری کنید که مایل به نشان دادن آنها هستید .

از رجیستری خارج شوید و برای اعمال تغییرات ممکن است نیاز به راه اندازی مجدد سیستم و یا Log off آن داشته باشد .

---

---

## ترفند شماره 63

**اجبار ویندوز در استفاده از Classic Desktop (تمام ویندوز ها)**

این روش ویژگی های بهینه شده نسخه های مختلف ویندوز را که در نسخه های عرضه شده اخیر وجود دارند ، از جمله Active Desktop, Web view و نوار ابزار thumbnail views quick launch را غیر فعال می کند.  
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن پیدا کنید .

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies

## Explorer

یک مقدار DWORD جدید ایجاد کرده و نام "ClassicShell" را به آن بدهید. سپس مقدار آن را برابر با تعداد اسناد اخیری کنید که مایل به نشان دادن آنها هستید.

از رجیستری خارج شوید و برای اعمال تغییرات ممکن است نیاز به راه اندازی مجدد سیستم و یا Log off آن داشته باشد.

نکته: این ویژگی در نسخه Internet Explorer 4.0 و بالاتر کار می کند.

---

## ترفندهای شماره 64

### ایجاد یک میانبر در Desktop برای Hotmail

با استفاده از این روش می توانید میانبری بر روی Desktop ایجاد کنید که از طریق آن بطور مستقیم به پست الکترونیک Hotmail دسترسی یابید. در محیط خالی صفحه کلیک کرده و سپس یک میانبر (Shortcuts) ایجاد نمائید.

در ویندوز NT و 2000 مسیر بصورت:

```
%windir%\System32\rundll32.exe  
"%ProgramFiles%\Internet  
Explorer\hmmapi.dll",OpenInboxHandler
```

در ویندوز 9x مسیر بصورت:

```
rundll32 "C:\Program  
Files\Internet Explorer\hmmapi.dll",OpenInboxHandler
```

می باشد. دکمه Finish را کلیک کرده و سپس آیکون را برای برقراری ارتقای کلیک کنید.

---

## ترفند شماره 65

### غیر فعال کردن RecycleBin ( ویندوز ME/2000/XP/98 )

از این ویژگی برای غیر فعال کردن RecycleBin استفاده می شود . در واقع این روش همانند پائین نگه داشتن کلید Shift در هنگام حذف فایل ها عمل می کند . رجیستری را باز کنید . و کلید زیر را در آن بیابید .

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\\CurrentVersion\Explorer  
BitBucket

یک مقدار Dword با نام "NukeonDelete" ایجاد کرده و مقدار آن را مطابق مقادیر زیر تعیین کنید .

از رجیستری خارج شوید . برای اعمال تغییرات ممکن است نیاز به راه اندازی مجدد و یا Logoff سیستم خود داشته باشید .

---

## ترفند شماره 66

راه اندازی اتوماتیک CD-Rom و یا DVD-ROM ( در تمام ویندوز ها ) با این شیوه می توان حالت اتوماتیک لود شدن یک CD را در هنگام قرار گرفتن در سیستم فعال و یا غیر فعال نمایید .

رجیستری را باز کنید . و کلید زیر را در آن بیابید .

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

یک مقدار Dword با نام "CDRAutoRun" ایجاد کرده و مقدار آن را مطابق مقادیر زیر تعیین کنید .

از رجیستری خارج شوید . برای اعمال تغییرات ممکن است نیاز به راه اندازی مجدد و یا Logoff سیستم خود داشته باشید .

نکته : برای اجرای این ویژگی نرم افزار مربوط به CD-ROM و یا - DVD-ROM باید در سیستم نصب شده باشد .

---

---

## ترفند شماره 67

### غیر فعال کردن Windows XP Tour (در ویندوز XP)

بعد از نصب ویندوز Xp به شما توصیه می شود تا Tour ای را اجرا کنید .  
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن ایجاد نمایید .

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Tour  
:Key System  
]

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets  
Tour

یک مقدار DWORD جدید ایجاد کرده و یا مقدار موجود را تغییر دهید . نام "RunCount" را به آن داده و مقداری مطابق مقدار زیر به آن بدهید .  
از رجیستری خارج شوید . برای اعمال تغییرات ممکن است نیاز به راه اندازی مجدد و یا Log off ویندوز داشته باشید .

---

---

## ترفند شماره 68

### غیر فعال کردن راست کلیک در Desktop (در تمام ویندوز ها)

این تنظیمات منوی زمینه ای را که بطور معمول با راست کلیک کردن بر روی Desktop نمایان می شود را حذف می کند .  
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن پیدا کنید .

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

یک مقدار DWORD جدید ایجاد کرده و نام "NoViewContextMenu" را به آن بدهید. سپس مقدار آن را برابر با تعداد اسناد اخیری کنید که مایل به نشان دادن آنها هستید.

از رجیستری خارج شوید و برای اعمال تغییرات مجدد سیستم را راه اندازی نمائید.

---

---

## ترفند شماره 69

**تغییر مدت زمان فعال شدن Autochk (ویندوز NT/2000/XP)**  
هنگامیکه ویندوز به شیوه نادرستی خاموش شود در مرحله بعدی راه اندازی یک بررسی Autochk با استفاده از CHkDSk صورت می‌گیرد. با این تنظیمات مدت زمان توقف قبل از اجرای برنامه Autochk و یا اینکه آیا برنامه مزبور همیشه اجرا شود یا خیر را می‌توان تعیین کرد رجیستری را باز کنید. و کلید زیر را در آن بیابید.

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Cont  
Manager\rol\Session  
یک مقدار Dword با نام "AutoCheck" ایجاد کرده و مقدار آن را مطابق مقادیر زیر تعیین کنید.  
از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات ممکن است نیاز به راه اندازی مجدد و یا Logoff سیستم خود داشته باشد.

---

---

## ترفند شماره 70

## غیر فعال کردن Screen Saver در هنگام انجام Defrag (ویندوز ME/98/95)

فعال شدن Saver در هنگام Defrag می تواند سبب کندی و از هم گسیختگی فرایند شود . این ویژگی امکان اجرای برنامه Screen Saver را در هنگام Defrag غیر فعال می کند .  
رجیستری را باز کنید . و کلید زیر را در آن بیابید .

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Defrag\Settings\DisableScreenSaver  
یک مقدار String با نام "Default" ایجاد کرده و مقدار آن را مطابق مقادیر زیر قرار دهید .  
سیستم را مجددا راه اندازی کنید تا تغییرات به سیستم اعمال شود

ترفند شماره 71

از بین بردن محدودیت تایپ در یاهو مسنجر

- ۱-وارد یاهو مسنجر شده و با آی دی خودتون Sign In کنید .
- ۲-روی Messege New Status کلیک کنید .

۳-پس از نوشتن متنی (تا حدی که سطر اول پر شود) به جای Enter دکمه :

هم متنی تایپ کنید و به همین ترتیب میتوانید تا ۲۰ سطر ادامه دهید ولی به این نکته توجه کنید که کل متن در یاهو مسنجر نشان داده نمیشود و برای دیدن آن باید موس را روی آی دی خودتون چند لحظه نگه دارید تا کل متن نشان داده شود

ترفند شماره 72

نایپید کردن فolder در ویندوز

برای شروع کار یکی از پوشه های موجود بر روی ویندوز خودتون رو انتخاب کرده ، بر روی اون راست کلیک کنید و گزینه آخر Properties را انتخاب کنید .

۱ - حالا اگر Folder ( یا پوشه ) مورد نظر شما یک Shortcut ( میانبر ) است به صورت پیش فرض برگه

برآتون باز میشے و شما باید بر روی گزینه **Shortcut** کلیک کنید.

2- و یا اگر **Folder** انتخابی شما یک **Shortcut** نیست شما باید به برگه رفته و گزینه **Customize** رو انتخاب کنید.

حالا برای انتخاب ایکون مورد نظر به دقت به نگاه کنید و ایکونی رو که هیچ تصویری نداره و سفید رنگ به نظر میاد رو انتخاب کرده و **OK** کنید.

بعد از انجام این کار حالا بر روی همین **Folder** راست کلیک کنید و گزینه **Rename** بزنید و یا میتوانید اون **Folder** رو انتخاب کرده و از کلید **F2** کیبوردتون برای تغییر نام استفاده کنید.

حالا برای تغییر نام **Folder** این کار رو انجام بدهید ==> کلید **ALT** روی صفحه کیبوردتون رو پایین نگه دارید و حتما از قسمت اعداد (**Numeric** صفحه کلید) عدد **255** را بزنید و **Enter** رو بزنید.

ترفند شماره 73  
برطرف کردن error ویندوز

بدین منظور :

1- روی **my computer** خود کلیک راست کنید و گزینه **peroperties** را انتخاب کنید.

2- از پنجره **system peroperties** که مشاهده می کنید منوی **advanced** را بزنید.

3- در قسمت پایین این پنجره دکمه **Reporting Error** را بزنید.

4- در پنجره **Error Reporting** قسمت **disable error reporting** را فعال کنید.

5- و در آخر تیک **but notify me when ...** را بردارید

ترفند شماره 74

## **غیر فعال کردن تنظیمات Restore System**

اگر میخواهید دسترسی به تنظیمات System restore را در Control Panel را غیر فعال کنید رجیستری را باز و به مسیر زیر بروید .

### **HKEY-LOCAL-**

MACHINE/Software/Microsoft/WindowsNT/SytemRestore در این مسیر مقداری با نام DisableConfig را بباید . اگر وجود ندارد آن را از نوع Value DWORD بسازید . سپس مقدار آنرا به یک تغییر دهید .

- ترفند شماره 75

### **- منوی Start کلاسیک**

در ویندوز XP شکل منوی شروع تغییر کرده است . هر کاربری می تواند آن را به حالت قبلی کلاسیک بر گرداند . اگر میخواهید این منو همیشه در حالت کلاسیک بماند و نتوان آن را به شکل جدیدش تغییر داد در رجیستری به مسیر زیر بروید .

### **HKEY-CURRENT-**

USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer در این مسیر مقداری به نام NoSimpleStarMenu را بباید . آگر وجود ندارد آن را از نوع DWORD بسازید و مقدار آن را به یک تغییر دهید .

- ترفند شماره 76

### **- حذف برنامه های بیشتر اجرا شده از منوی Start**

در ویندوز XP برنامه هایی که اخیرا اجرا شده اند در ستون سمت چپ آن قرار می گیرد . اگر می خواهید این برنامه ها را حذف کنید به مسیر زیر بروید .

### **HKEY-CURRENT-**

USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Polices/Explorer در این مسیر مقداری به نام NoStartMenuMFUprogramsList را اگر وجود ندارد بسازید . این مقدار باید از نوع DWORD باشد . سپس مقدار آنرا به یک تغییر دهید

- ترفند شماره 77

### **- مخفی کردن نام برنامه در لیست Add/Remove**

اگر می خواهید یکی از برنامه های نصب شده روی ویندوز را از لیست Add/Remove Programs در Control Panel حذف کنید رجیستری را اجرا و به مسیر زیر بروید .

### **HKEY-LOCAL-**

## MACHINE/software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Uninstall

در قسمت سمت چپ برنامه مورد نظر خود را پیدا کنید و روی آن کلیک کنید. در قسمت سمت راست Display Name را بیابید روی آن کلیک راست کرده و Rename را انتخاب کنید. به اول آن Quiet را اضافه کنید. به این ترتیب این برنامه از لیست خارج شده است.

- ترفند شماره 78

## - جلوگیری از تغییر تصویر Desktop

برای اینک تصویر دسکتاپ ثابت و بدون تغییر بماند و نتوان آن را تغییر داد رجیستری را اجرا و به مسیر زیر بروید.

### HKEY-CURRENT-

USER/software/microsoft/windows/Policies/ActiveDesktop مقداری به نام NoChangingWallpaper از نوع DWORD ایجاد کنید و مقدار آن را به یک تغییر دهید.

ترفند شماره 79

6- نمایش پیغام در شروع ویندوز  
اگر میخواهید هنگامی که ویندوز بالا می آید یک پیغام در یک پنجره نمایش داده شود رجیستری را اجرا و به مسیر زیر بروید.

### HKEY-LOCAL-

## MACHINE/Software/Microsoft/WindowsNT/CurrentVersion/Wi nlogon

در این قسمت legalnoticecaption را به مقدار دلخواه ( نام پنجره ای که پیغام در آن نمایش داده میشود ) تغییر دهید.

همچنین مقدار legalnoticetext را به متن پیغامی که میخواهید نشان داده شود تغییر دهید. ویندوز را دوباره راه اندازی کنید تا تغییرات اعمال شوند

ترفند شماره 80

## حذف شاخه Pictures My از منوی شروع

### HKEY-CURRENT-

USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer مقداری به نام NoSMMyPictures را بیابید و مقدار آن را به یک تغییر دهید.  
(اگر وجود نداشت آن را از نوع DWORD بسازید )

ترفند شماره 81

## حذف ساعت ویندوز

اگر میخواهید زمان و تاریخ نشان داده شده در سمت راست پایین صفحه ویندوز حذف شوند به مسیر زیر در رجیستری بروید .

-HKEY-LOCAL

MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Polices/Explorer

در این مسیر مقداری به نام HideClock را بباید اگر این مقدار وجود ندارد آن را از نوع DWORD بسازید . برای این کار در قسمت سمت راست کلیک راست کنید و New و سپسDWORD انتخاب نمایید . سپس این مقدار را به یک تغییر دهید .

ترفند شماره 82

## تغییر عنوان INTERNET EXPLORER

اگر میخواهید عنوان بالای پنجره برنامه IE را تغییر دهید به مسیر زیر در رجیستری بروید .

HKEY-CURRENT-

USER/Software/Microsoft/InternetExplorer/Main

در این مسیر مقداری به نام Window Title را از نوع String Value بباید . اگر وجود نداشت آن را از نوع String بسازید .

سپس مقدار آن را به متى که می خواهید در بالای پنجره IE نشان داده شود تغییر دهید .

ترفند شماره 83

## - روشن یا خاموش کردن NumLock

اگر میخواهید در هنگام ورود به ویندوز مشخص کنید که numlock روشن یا خاموش باشد رجیستری را باز کنید و به مسیر زیر بروید .

HKEY-CURRENT-USER/ControlPanel/Keyboard

در این مسیر مقداری به نام InitialKeyboardIndicators را بباید . اگر وجود ندارد آن را از نوع Dword بسازید . برای ساختن مقدار جدید روی قسمت سمت راست کلیک کنید New و سپس dword را انتخاب کنید . اگر این مقدار را به صفر تغییر دهید numlock غیر فعال مشود .

ترفند شماره 84

## - فعال کردن Administrator در صفحه ورود

برای اینکه کاربر Administrator در صفحه اولیه ورود به ویندوز xp نمایش داده شود رجیستری را اجرا کنید و به مسیر زیر بروید .

HKEY-LOCAL-

MACHINE/Software/Microsoft/WindowsNT/CurrentVersion

## /WinLogon/SpecialAccounts/UserList

سپس در قسمت سمت راست کلیک راست کنید و یک مقدار DWORD جدید بسازید.

نام آن را همانند نام کابری که می خواهید نشان داده شود (Administrator) بگذارید.

ترفند شماره 85

### - تغییر مسیر فolderهای خاص

با استفاده از رجیستری می توانید مسیر بعضی از فolderهای خاص در ویندوز نظیر My Documents, Pictures,... را تغییر دهید . برای این کار در منوی Run برنامه Regedit را اجرا کنید و به مسیر زیر بروید .

HKEY-CURRENT-  
USER/Software/Microsoft/Windows/Current  
version/Explorer/Usersshellfolders

بر روی هر مسیری که میخواهید تغییر دهید دو بار کلیک کنید و مسیر دلخواه خود را وارد کنید. برای اعمال تغییرات یا Logoff کنید و یا اینکه سیتم را

Restart نمایید

ترفند شماره 86

### - پسوند های ناشناخته

برای اینکه هنگامی که می خواهید یک فایل ناشناخته را در ویندوز xp باز کنید و مستقیماً به لیست برنامه ها بروید و از شما سوال نشود . رجیستری را باز و به مسیر زیر بروید .

HKEY-CURRENT-

USER/Software/Microsoft/windows/CurrentVersion/Explore

r

سپس یک مقدار جدید Dword به نام Internetopenwith ایجاد و مقدار آن را صفر قرار دهید . به این ترتیب هنگام اجرای یک فایل ناشناخته مستقیماً به لیست برنامه ها خواهد رفت .

ترفند شماره 87

## حذف آی دی یاهو

این حذف آی دی شاید به درد خودتون نخوره ولی ممکنه یه نفر دیگه اوно لازم داشته باشه . پس سعی کنید اگر آی دی به دردنخور و متروکه دارید حذف کنید تا یه نفر دیگه بتونه اوно داشته باشه . شاید اون نفر نیاز بیشتری داشته باشه . برای حذف آی دی بی مصرف خود می تونید روی لینک زیر کلیک کنید . در صفحه ای که باز میشه ID و پسوردتون رو می نویسید . در صفحه ی جدید نیز پسورد آی

دی تون رو می نویسید و در آخر کار بر روی Terminate this Account کلیک کنید . خوب حالا دیگه اون ID حذف شده .  
[https://edit.yahoo.com/config/delete\\_user](https://edit.yahoo.com/config/delete_user)

## ترفندهای شماره 88

قرار دادن متن یا لینک در جلوی آی دی یا هو شاید دیده باشید که در لیست دوستانتان در جلوی یک یا چند تا از آی دی ها یه متن یا لینک قرار داره . خوب اگه شما هم دوست دارید متني جلوی آی دی تون بنویسید یا لینک و بلاگ یا سایت خودتون رو در جلوی آی دی تون قرار بدم باید به روش زیر عمل کنید :

پس از باز کردن یاهو مسنجر و وصل شدن از قسمت بالای مسنجر روی - ID = Available ( آی دی شما ) کلیک کنید و از منوی باز شده گزینه ی New Status messege را انتخاب می کنید و در کادر باز شده متن خود رو می نویسید و اینتر میزنید .

اگر خواستید لینکی در جلوی آی دی تون قرار بدم اول آدرس رو می نویسید و یه Space می زنید و نام لینک رو مینویسید . مثلا اگر کد زیر رو تو کادر بنویسید و اینتر بزنید آی دی شما به صورت زیر نمایش داده میشه .

## ترفندهای شماره 89

### روشی جدید برای دانستن آنلاین یا آفلاین بودن افراد د

ابتدا yahoo Messenger را باز کنید و password خود را وارد کنید سپس کلید IM را در yahoo Messenger بزنید و در قسمت ID خود را وارد کنید و در قسمتی که متن مورد نظر را برای شخص مقابل می نویسد متن زیر را وارد کنید

۶۰ msg: gol.pesar19  
که به جای ID من (۶۰ gol.pesar19) باید ID شخصی که می خواهید بدانید در حال حاضر روی خط است یا نه را وارد کنید و Send را بزنید بعد مشاهده می کنید که قبل از ID صورتکی که نماینگر آنلاین بودن یا آفلاین بودن شخص مقابل است ظاهر می شود .

توجه کنید که من به این دلیل گفتم در قسمت IM این کار را انجام دهید که متن نوشته شده دوباره برای خودتان ارسال شود در ضمن ممکن است که مدتی طول بکشد تا صورتک نشان داده شود .

## ترفند شماره 90

### عوض کردن پسورد یاهو

اول با همون آی دی که می خوايد پسوردشو عوض کنید وارد یاهو مسنجر بشيد .  
بعد از منوی Messenger گزینه ی My Account Info رو انتخاب کنید . بعد  
از اين که رو گزینه ی My Account Info کلیک کردید یه صفحه باز میشه که  
باید پسورد ایمیلتون رو وارد کنید و اینتر بزنید تا وارد قسمت ویرایش تنظیمات  
ایمیل یا همون آی دی خودتون بشید .

پس از اونکه وارد صفحه ی جدید شدید در وسط صفحه رو Change Password  
کلیک کنید تا پسوردتونو عوض کنید .

بعد از اين وارد صفحه ی تعویض رمز یا همون Change Password میشید .  
سه کادر در این صفحه وجود داره :

در کادر اول پسورد قبلی خود و در دو کادر بعدی پسورد جدیدتون رو وارد کنید و  
دکمه ی Save رو بزنید .  
پسورد شما عوض می شود .

## ترفند شماره 91

### همیشه آنلайн باشید

براي اينكه شما بتوانيد ID خود را همواره(در هنگام وصل نبودن به اينترنت) روشن  
نگاه داريد باید اعمال زير را انجام دهيد:

1) با یاهو مسنجر آنلайн شويد.

2). به قسمت login برويد.

3). از منوی login گزینه Preferences را انتخاب کنید.

4). در جدول باز شده از لیست سمت چپ گزینه Connection را انتخاب نمایيد.

5). در اين قسمت گزینه را از No Proxies به No With Firewall Proxies تغیير دهيد و سپس Apply و Ok کنید.

## ترفند شماره 92

لوگین شدن به یاهو مسنجر بدون نیاز به نصب برنامه یاهو مسنجر

برای این کار تنها کافی است به سایت <http://www.e-messenger.net> بروید و در باکس

مربوط به هر مسنجر یورز نیم و پسورد خود را تایپ نمایید و بر روی دکمه Login کلیک کنید. حال میتوانید صفحه یاهو مسنجر خود را ببینید و از تمامی امکانات موجود استفاده کنید.

نمونه ای دیگر از این سایت:  
==> <http://www.meebo.com><==

## ترفند شماره 93

چگونه بفهمیم آی دی مورد نظر تو کدوم رومه؟

هنگام PM با فرد مورد نظر منوی فایل رو باز کنید و Go To Chat User...رو انتخاب کنید. بعد از دادن ID مورد نظر و زدن Ok وارد رومی میشوید که فرد مورد نظرتون اونجاست. میتوانید از طریق منوی پایین رو که کنار ID خودتون از طریق یک ID دیگه که طرف نمیشناسه وارد بشید که طرف نفهمه شما وارد شدید.

## ترفند شماره 94

یک راه برای بدست آوردن پسورد آی دی

اگر کسی در Yahoo Messenger یک بار وارد Id خود شود و بعد Sing Out کند و بعد Messenger را ببندد می توان Password او را از Computer Registry می توان به دست آورد.

ابتدا وارد Start و بعد وارد Run شوید.

سپس در صفحه ای که باز می شود تایپ کنید: Regedit و سپس Enter را زده.

بعد که وارد Registry شدیم Address های زیر را دنبال کنید:

HKEY\_CURRENT\_USER/ Software/ Yahoo/ Pager

و بعد در پنجره سمت راست بر روی گزینه Save Password دو بار کلیک کنید

و در صفحه ای که باز میشود (0) را به (100) تغییر دهید در این صورت

و id کسی که قبلاً وارد شده در در Messenger میماند سپس وارد Yahoo

Messenger شوید و بعد وارد Login شوید.

## ترفندهای شماره 95

چگونه بفهمیم کدام یک از Add List به صورت Invisible وارد شده است؟  
برای این کار بر روی نام فردی که می خواهید بفهمید Invisible آمده یا نه، کلیک راست کنید و از سندی که ظاهر شده گزینه ی Invite Conference را انتخاب کنید. سپس منتظر بمانید، در این صورت چهار حالت ممکن است رخداد:

1. کاربر مورد نظر حضور ندارد، پس پیغامی به صورت زیر ظاهر می شود:  
None if the Users in the invite list are available to join the conference. Please try at a later time

2. کاربر در اینترنت حضور دارد ولی دعوت شما را رد می کند سپس در کادر پنجره ی کنفرانس پیغامی مبني بر اینکه من دعوت شما را رد می کنم ظاهر می شود! خوب پس کاربر حضور داشته که توانسته دعوت شما را رد کند.

3. کاربر به دعوی که شما برای کنفرانس برای او فرستاده اید پاسخ مثبت می دهد، پر واضح است که او حضور دارد و شما می توانید نام او را در پنجره کنفرانس ببینید.

4. هیچ پیغامی وارد نمی شود! این کاربر دست شما را خوانده و به پیغامی که حاوی پرسش مبني بر دعوت شما به کنفرانس است پاسخ نمی دهد تا لو نرود. پس نتیجه می گیریم که کاربر حضور دارد. در نتیجه فقط هنگامی که واقعاً کاربر حضور ندارد حالت اول رخ می دهد، در بقیه حالات حتماً کاربر حضور دارد شک نکنید.

## ترفند شماره ۹۶

آیا در لیست طرف مقابل هستم یا نه؟ وقتی با یک نفر Chat می کنید از کجا می فهمید طرف مقابل شما را در لیست خود Add کرده است یا نه! کافی است به طرف مقابل یک Pm بدهیم و هنگامی که جواب طرف مقابل رسید به بالای پنجره ی مخصوص Pm نگاه کنید. دو حالت ممکن است رخ دهد:

1. اگر طرف مقابل شما را در لیستش نداشته باشد، در بالای صفحه به صورت زیر اسم ها را مشاهده خواهیم کرد:  
Yahoo Send ID Instant Messenger ID در این صورت می بینید که بین ID دوست شما و Instant Messenger فقط یک خط وجود دارد که این نشان می دهد که طرف مقابل شما را Add نکرده است.
2. اگر بین ID دوست شما و Instant Messenger دو خط دیده شود مانند:  
Yahoo Send ID...Instant Messenger ID شما در لیست دوستان تان وجود دارد.

## ترفند شماره ۹۷

### Add اجازه بدون کردن

ابتدا یک پروفایل بسازید. بعدش در قسمت My Yahoo با همون پروفایل طرف رو Add کنید. وقتی این کار رو کنید که طرف آفلاین است. بعد تا وقتی که طرف رو نزدیک بکنید برید پروفایلی که ساختید Accept یا Deny کنید.